

# 微议-会议 (UImeetingSDKDemo)

开发商：北京众望网络科技有限公司



版本号:2.0.0.2

程序大小: 98.8 MB

发布日期:07/19/2016 17:54:24

## 更新:

修正主席云录制状态问题

修正观看多视频流时对方退出导致崩溃问题

兼容老版本服务器

会议中开始屏幕共享时，自动跳转到屏幕共享界面

多人同时共享影音、桌面、网页时产生的混乱问题

版本号： 2.0.0.1

发布日期： 2016-07-12

修改内容：

增加举手功能

增加云录制功能

版本号： 1.0.2.0

发布日期： 2016-06-28

修改内容：

增加sdk内部第三方分享功能，增加设置会议属性相关接口

版本号： 1.0.1.2

发布日期： 2016-01-12

修改内容：根据后台的配置自动隐藏功能（详见后台配置项说明）

根据后台的配置，到期会议能够自动退出

版本号： 1.0.1.1

发布日期： 2016-01-05

修改内容：首次发布

demo说明=====

- 1 请以xcode7.1及以上版本打开meetinguidemo.xcodeproj;
- 2 在打开的工程中，点开ViewController.m
  - 2.1 如果您打算使用微议公网服务器，则使用demo里填写的默认参数即可入会；
  - 2.2 如果您打算自己部署服务器，则在部署完毕后，需要在您的服务器管理系统预约会议（详见管理系统使用说明）

然后在demo里填写您部署的服务器ip、端口以及您刚刚预约的直播号，即可入会。

- 3 在微议管理系统中手动预约，或调用web api接口预约会议，得到会议号
- 4 修改第12-15行的预定义，从上至下依次是服务器地址、服务器web监听端口、会议号码（需要事先预定）、会议密码（预订时填入，如无则传一个空的字符串即可）；
- 5 运行meetinguidemo，然后点击界面进入会议按钮，即可进入会议了。进入会议后的功能及使用方法与微议的标准版app完全一致，可参照之。

## 微议-会议（meetingSDKDemo）

开发商：北京众望网络科技有限公司



版本号:2.0.0.1

程序大小: 101 MB

发布日期:07/12/2016 18:54:24

### 更新:

- 1、增加SDK云录制功能
- 2、用户列表管理功能
- 3、更简洁的发言、查看视频流程

#### 1.0.3.2

发布日期：2016-07-04

修改内容：

增加系统稳定性

#### 1.0.3.1

发布日期：2016-06-27

修改内容：

修正白板SDK中已知bug

#### 1.0.3.0

发布日期：2016-06-22

新增内容：

增加直播接口

注意事项：

RTMPClientMgrDelegate增加了一些回调，调用者需要实现标示为“required”的方法

#### 1.0.2.1

发布日期：2015-12-21

修改内容：

修正发布视频时切换到飞行模式导致崩溃的问题

#### 1.0.2.0

发布日期：2015-11-27

新增内容：

增加了连接质量反馈（onConnect回调第二个参数，详见RtmpClientMgr.h）

增加了网络变差的报警（onWarning回调，详见demo）

demo使用说明=====

- 1 请以xcode7.1及以上版本打开BroadcastDemo.xcodeproj;
- 2 在打开的工程中，点开ViewController.m
  - 2.1 如果您打算使用微议公网服务器，则使用demo里填写的默认参数即可入会；
  - 2.2 如果您打算自己部署服务器，则在部署完毕后，需要在您的服务器管理系统预约会议（详见管理系统使用说明）  
然后在demo里填写您部署的服务器ip、端口以及您刚刚预约的直播号，即可入会。
- 3 在微议管理系统中手动预约，或调用web api接口预约会议，得到会议号。